

TRUNK VOIP

TRUNK VOIP JE SLUŽBA UMOŽŇUJÍCÍ PROPOJENÍ ZÁKAZNICKÉHO VOIP SERVERU NA VOIP BRÁNU DIAL TELECOMU

TRUNK VOIP je určena pro zákazníky provozující vlastní VoIP ústřednu. Ústřednu je možné prostřednictvím IP protokolu přímo připojit k VoIP bráně Dial Telecomu. Volání je dále směrováno do hlasových sítí Dial Telecomu nebo jiných operátorů. Dial Telecom, a.s. zákazníkům přiděluje blok čísel (typicky 10, 100, 1000). Přidělenému bloku čísel obvykle odpovídá jeden statický (bez registrace) přihlašovací účet.

Komu je služba TRUNK VOIP určena

Služba je určena pro firmy a poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb, kteří provozují nebo chtějí provozovat svou vlastní VoIP ústřednu.

TRUNK VOIP obsahuje

- připojení VoIP serveru na bránu Dial Telecomu
- zajištění směrování pro příchozí i odchozí hovory
- přidělení potřebného počtu telefonních čísel dle potřeb zákazníka
- přehled uskutečněných hovorů v digitální podobě

Výhody služby TRUNK VOIP

- výhodné ceny hovorného
- snadná implementace služby
- plná kontrola zákazníka nad VoIP ústřednou
- dohled 24/7

Technický popis

Zákaznický VoIP server se typicky připojuje přímo na bránu Dial Telecomu. VoIP server zákazníka by měl být umístěn na veřejné IP adrese. Překlad adres (NAT) je nevhodným řešením, které s ohledem na jeho složitost nedoporučujeme. V případě překladu adres by si musel zákazník zajistit korektní mapování IP adres a portů pro SIP/SDP a RTP protokoly. Pokud má být služba garantována, tak musí být provozována na kvalitním připojení poskytovaném společností Dial Telecom, a.s., přičemž garance se nevztahuje na veškeré systémy mimo správu Dial Telecomu. Linka s připojením zákaznické VoIP ústředny musí být vždy nakonfigurována tak, aby byla zajištěna dostatečná šířka pásma a kvalita připojení pro potřeby hlasových hovorů.


Riziko zneužití

Provozování vlastní hlasové ústředny v sobě zahrnuje riziko, že dojde k neautorizovanému zneužití zákaznického VoIP serveru a síťové infrastruktury, jejímž prostřednictvím je zákaznický VoIP server k Dial Telecomu připojen. Takto napadená ústředna bývá zneužita ke směrování velkého množství hovorů do exotických destinací. Pro zákazníka mohou vzniknout v krátké době milionové škody. Dial Telecom, a.s. nenesе žádnou zodpovědnost za případné zneužití hlasových ústředn a síťové infrastruktury, které nemá ve své správě. Snížit pravděpodobnost útoků může pouze správce VoIP ústředny. Dial Telecom, a.s. proto doporučuje řídit se bezpečnostním doporučením uvedeným na stránkách www.dialtelecom.cz v sekci „Zákazníkům“, nebo využívat jiných telefonních služeb, kdy je technická správa ústředny plně pod kontrolou Dial Telecomu (například služba VOIP).



TRUNK VOIP

SCHÉMA SLUŽBY



www.dialtelecom.cz

Dial Telecom, a.s., Corso Karlín
Křížkova 36a/237, 186 00 Praha 8
tel.: +420 226 204 111
fax: +420 226 204 197
e-mail: info@dialtelecom.cz
sales@dialtelecom.cz

 **Dial Telecom**
Jednoduše se připojte.